

Der neue eHBA 2.1 ersetzt die älteren G2-Karten und erfüllt höchste Sicherheitsstandards dank moderner elliptischer Kurven-Kryptografie, die ab 2026 für qualifizierte elektronische Signaturen gesetzlich vorgeschrieben ist.

Nach dem fristgerechten Austausch – spätestens Ende 2025 – ist Ihr eHBA 2.1 einsatzbereit. Im Folgenden finden Sie eine praktische Anleitung für die Aktivierung und PIN-Einrichtung in LinuDent. Dabei wird auf die zwei Funktionen des eHBA eingegangen:

Funktion	PIN
Authentifizierung und Verschlüsselung (Freigabe)	Karten-PIN (PIN.CH bzw. PIN.HBA)
Qualifizierte Elektronische Signatur (Signatur)	Signatur-PIN (PIN.QES)

Vorbereitung

- Bestellung des eHBA.
- Freischaltung des eHBA über die Webseite des Kartenanbieters.
- Brief mit <u>Transport-PINs</u> für Karte/Freigabe PIN (PIN.CH) und Signatur PIN (PIN.QES) bereithalten.
- Stecken des eHBA in das Kartenlesegerät.
- Anmeldung des Karteninhabers in LinuDent.
- Berechtigung "Konnektoreinstellung verändern" für den Benutzer (Karteninhaber)
 aktivieren: LinuDent > Benutzer > Register "Berechtigungen" > Bereich "Allgemein".



Zuordnung des eHBA

1. Öffnen Sie die **Parameter > Telematik-Infrastruktur > Register "eHBA"**.



- 2. Klicken Sie auf das Feld in der Spalte ICCSN meines eHBA zum Karteninhaber.
 - → Die Schaltfläche [...] wird angezeigt.




- 3. Klicken Sie auf die Schaltfläche [...].
 - → Der eHBA wird automatisch zugeordnet.

Sollte im Kartenlesegerät ein weiterer eHBA gesteckt sein, wird Ihnen eine Auswahl der gesteckten Karten angezeigt. Wählen Sie die zu aktivierende Karte, um die Karte zuzuordnen.



PIN für Karte/Freigabe festlegen

4. Klicken Sie auf die Schaltfläche [PIN] zum eHBA in den Parametereinstellungen (Parameter > Telematik-Infrastruktur > Register "eHBA").



→ Eine Anwender Frage öffnet sich. Es stehen verschiedene PIN-Aktionen zur Auswahl.



- 5. Klicken Sie auf die Schaltfläche [PIN ändern].
 - → Ein Anwender Hinweis wird angezeigt. Sie werden aufgefordert, die 5-stellige Transport-PIN (PIN.CH) am Kartenterminal einzugeben.



6. Geben Sie die 5-stellige <u>Transport-PIN</u> zur Karte/Freigabe (PIN.CH) am Kartenterminal ein und bestätigen Sie mit [OK].







- Siehe Display Kartenlesegerät: Mit T-PIN.HBA ist PIN.CH gemeint. Siehe anschließend: eine neue, von Ihnen selbst gewählte Karten/Freigabe PIN wird am Kartenlesegerät als PIN.HBA angezeigt.
- 7. Geben Sie eine neue, von Ihnen gewählte Karten/Freigabe PIN (PIN.HBA) (6-8-stellig) ein und bestätigen Sie mit [OK].

```
Eingabe neue Freigabe-P
IN HBA (6-8 Ziffern)
PIN.HBA:ถิถิถิถิถิถิถิถิถิถิ
```

8. Wiederholen Sie die Eingabe der neuen Karten/Freigabe PIN (PIN.HBA) ein und bestätigen Sie mit [OK].



→ Die PIN wird geändert!



PIN für Signatur festlegen

 Klicken Sie auf die Schaltfläche [PIN] zum eHBA in den Parametereinstellungen (Parameter > Telematik-Infrastruktur > Register "eHBA").






→ Eine Anwender Frage öffnet sich. Es stehen verschiedene PIN-Aktionen zur Auswahl.



10. Setzen Sie den Haken in das Kontrollkästchen "Aktion für QES ausführen".



- 11. Klicken Sie auf die Schaltfläche [PIN ändern].
 - → Ein Anwender Hinweis wird angezeigt. Sie werden aufgefordert, die 5-stellige Transport-PIN (PIN.QES) am Kartenterminal einzugeben.



12. Geben Sie die 5-stellige Transport-PIN zur Signatur (PIN.QES) am Kartenterminal ein und bestätigen Sie mit [OK].



13. Geben Sie eine neue, von Ihnen gewählte Signatur PIN (PIN.QES) (6-8-stellig) ein und bestätigen Sie mit [OK].

Eingabe neue Signatur-P IN HBA (6-8 Ziffern)



14. Wiederholen Sie die Eingabe der neuen Signatur PIN (PIN.QES) und bestätigen Sie mit [OK].

Eingabe für HBA wiederh olen! PIN.QES:*****

→ Die PIN wird geändert!

PIN erfolgreich geänder t!

Wissenswertes

- Nach 3-maliger Falscheingabe der Transport-PIN ist die Karte unbrauchbar.
- Eine neue PIN muss aus 6-8 Zeichen und/oder Ziffern 0-9 bestehen.
- Für die Zuordnung des eHBA muss der Karteninhaber in LinuDent angemeldet sein.
- Für das Ausführen von PIN-Aktionen muss der Karteninhaber selbst oder ein Benutzer angemeldet sein, der dem Karteninhaber (Behandler) zugeordnet ist.